

Onderstaande is een voorbeeld voor FreePBX, maar zal ook gelden voor diverse andere asterisk varianten. In het voorbeeld gebruiken we een voorbeeld SIP account.

Login: 27000

Wachtwoord: 34545gfdg45DFf

Allereerst maakt u het volgende bestand aan: /etc/asterisk/extensions_override_freepbx.conf

En dan onderstaande config toevoegen aan het bestand:

```
[custom-get-did-from-sip]
```

```
exten => _.,1,noop(Fixing DID using information from SIP TO header)
```

```
exten => _.,n,Set(pseudodid=${SIP_HEADER(To)})
```

```
exten => _.,n,Set(pseudodid=${CUT(pseudodid,@,1)})
```

```
exten => _.,n,Set(pseudodid=${CUT(pseudodid,:,2)})
```

```
exten => _.,n,Goto(from-trunk,${pseudodid},1)
```

```
----- Einde config - Deze regel niet toevoegen! -----
```

```
-
```

Vervolgens de trunk als volgt instellen:

```
type=peer
```

```
context=custom-get-did-from-sip
```

```
secret=34545gfdg45DFf
```

```
username=27000
```

```
host=sip.voicedeals.nl
```

```
fromdomain=sip.voicedeals.nl
```

```
dtmfmode=rfc2833
```

```
canreinvite=no
```

```
disallow=all
```

```
allow=ulaw
```

insecure=port,invite

qualify=yes

De registratiestring is als volgt: 27000:[password]@sip.voicedeals.nl/27000

Voor [password] vul je het wachtwoord zonder [] in.